

Chemisier À Volants - Patron de couture #2727

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm; marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement - 2 pièces
4. Rouché - 2 pièces



5. Manche - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Repasser la fente.
2. Surjeter le bord extérieur du volant. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer.
3. Surjeter le bord de couture princesse sur le devant.
4. Coudre la ruche à l'empiècement. Épinglez la ruche et l'empiècement sur le devant, endroit contre endroit et surpiquer le long de la ligne marquée. (le ruche est placé entre le devant et l'empiècement). Repliez l'empiècement sur l'endroit, repasser la couture. Cousez un point décoratif/de fixation le long de la ligne marquée sur le côté droit de l'empiècement, reliant l'empiècement au devant.
5. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
6. Surjeter le bord extérieur de la parementure. Épinglez la parementure sur le vêtement endroit contre endroit. Coupez le devant et la parementure devant le long de la ligne marquée. Coudre la fente devant, diminuer progressivement la distance jusqu'au bord de la marge de couture jusqu'à zéro. Couper marges de couture et coin sur le devant. Repliez la parementure sur l'envers et repasser. Joindre les coins supérieurs du devant et coudre à la main.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'encolure devant + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
8. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.

10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
11. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Insérez la boucle du bouton entre le dos et la parementure, ourler à la main. Coudre un bouton.
12. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

