

Robe À Manches Décoratives - Patron de couture #2725

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Devant central - 1 pièce

6. Manche supérieure - 2 pièces
7. Manche inférieure - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
9. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte, coudre la fermeture éclair.
3. Coudre l'empiècement sur le devant latéral. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et badigeonner ensemble le long des bords de l'encolure. Coudre le bord de l'encolure et la fente de l'encolure devant. Coupez dans les marges de couture le long de la ouverture, couper dans les courbes. Repliez la parementure sur l'envers et repasser. Coudre les parementures du dos sur la bande de fermeture à glissière.
6. Cousez un point long et large le long de la partie supérieure de la manche, de la tête de la manche jusqu'à la marque et faire des fronces. Coudre les pièces des manches ensemble. Surjeter et repasser vers le bas. Coudre la couture des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, plier à l'intérieur et surpiquer.
8. Coudre un bouton sur le devant en fixant ensemble la partie droite et la partie gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

