

Chemisier À Manches Bouffantes - Patron de couture #2738

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Manche — 2 pièces

6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs et les devants supérieurs, Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser. Coudre la parementure à la main aux coutures des épaules et à la bande de la fermeture éclair.
7. Couper le ruban élastique sa longueur doit être égale à la circonférence du bras supérieur + 8 cm. Surpiquez le ruban élastique sur la manche depuis l'envers avec une ligne de point double.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos, surjeter. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjeter le bord inférieur de la manche. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités ensemble.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

