

Chaleco Safari - Patrón de costura #2735

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 13 pulsadores.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Delantero - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Bolsillo - 2 piezas

8. Solapa - 4 piezas
9. Inferior tapeta - 1 pieza en pliegue
10. Tapeta delantera - 2 piezas
11. Correa Decorativa - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Solapa - 2 piezas
4. Tapeta delantera - 2 piezas
5. Inferior tapeta - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser los bordes laterales y inferiores. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde inferior y los bordes laterales.
4. Hacer y hilvanar un pliegue doble en el bolsillo. Rematar los bordes superiores del bolsillo. Doblar los márgenes de costura superiores hacia el lado revés, respuntear y planchar. Rematar los márgenes de costura inferiores y laterales del bolsillo. Doblar los márgenes de costura inferiores y laterales hacia el revés, planchar y planchar. Sujete el bolsillo al delantero según las marcas y cosa. Coser canesú delantero a delantero, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
5. Coser el borde exterior de la tapeta delantera al delantero. Planchar el margen de costura a tapeta. Doblar tapeta por el lado revés, doblar dentro del borde abierto y respuntear en la costura del lado exterior.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Coser piezas de cuello alto, insertando el cuello entre las piezas. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
8. Coser el cuello alto superior en el escote de la prenda. Doblar el margen de costura del cuello alto inferior hacia el lado revés y respuntear en la costura de la pieza superior cuellos de soporte.

9. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 6 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
11. Doblar la tapeta inferior por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada tapetas. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior de la tapeta al dobladillo de la prenda, girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y respuntar en la costura de la tapeta exterior.
12. Doblar la pestaña por la mitad a lo largo lados derechos juntos y Coser el borde más largo y uno más corto. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Cosa líneas de puntadas decorativas a lo largo de los lados terminados. Doblar hacia dentro el borde sin coser y cosa la pestaña sobre la tapeta inferior siguiendo las marcas.
13. Instalar los pulsadores según las marcas.

Dibujo técnico:

