

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: батист шириной 150 см; батист для отделки; эластичная тесьма; 3 маленькие пробивающиеся кнопки.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя средняя часть переда – 2 детали
5. Верхняя боковая часть переда – 2 детали

Из отделочной ткани:

6. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка переда – 2 детали
8. Оборка – 2 детали со сгибом
9. Бретель – 2 детали со сгибом

#### Описание работы:

1. Стачать верхние средние и боковые части переда, стачать боковые швы спинки и переда. Стачать боковые швы обтачек.
2. Сложить лицевую сторону обтачки с изнаночной стороной верха изделия и притачать. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, подвернуть срезы и настроить в край. Отстрочить верхний край на 0. 1 см.
3. Наложить правую часть переда на левую, совмещая линии середины и сметать нижние срезы.
4. Стачать боковые швы на деталях трусов. Прямые срезы оборок отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настроить. Закругленные срезы оборок присборить и приметать к низу трусов между



метками.

5. Цельнокроенные обтачки нижних частей отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и приутюжить. Припуски по вырезам для ног обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.

6. Притачать трусы к верхней части пижамки. Заутюжить припуск вниз и настроить его так, чтобы образовалась кулиска. В кулиску продеть эластичную тесьму, равную обхвату талии.

7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к уголкам, пижамку примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

