

Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани.

Вам необходимо:

Смесовое льняное полотно шириной 150 см;

**Раскрой:**

1. Спинка - 2 детали

2. Перед - 2 детали

3. Косая полоска для обработки выреза переда и

Спинки - 1 деталь (длина 102 см, ширина 3,5 см (включая припуски))

4. Косая полоска для обработки пройм - 2 детали (длина по 56 см, ширина 3,5 см

(Включая припуски))

5. Завязки на плечи - 4 детали (длина по 33 см, ширина 4,5 см)

**Описание работы:**

Перед и спинка выкраиваются по косой.

Перед обработкой платья подгибкой следует оставить его отвисеться в течение дня,

После этого заново вычертить линию подгибки.

На деталях переда стачать вытачки, заутюжить вверх.

Над меткой разреза стачать передний средний шов и задний средний шов. Припуски разутюжить.

Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить.

Косые полоски сложить пополам изнанка к изнанке, длинные срезы заутюжить внутрь так,



Чтобы они совместились посередине полосок.

Косые полоски приметать к линии подгибки выреза и пройм, сложив их лицевыми сторонами, а затем стачать в кольцо.

Отвернуть косые полоски на изнаночную сторону платья, приметать.

Полоски с лицевой стороны настроить в шов стачивания.

Стачать боковые швы, припуски вручную пришить к полоскам.

Припуски швов разреза и подгибки платья заутюжить на изнаночную сторону и приметать

Сначала припуски на подгибку низа, затем припуски вдоль разреза на перед.

Края разреза и нижний край отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 1,5 см.

Линия отстрочки на нижнем крае кончается точно на краях разреза.

Завязки стачать лицом к лицу, закруглив на концах и оставив в шве отверстие длиной около 5 см для выворачивания. Припуски обрезать. Завязки

Вывернуть, края приутюжить. Отверстие в шве сшить вручную. Завязки завязать узлами на бретелях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

