

Рекомендация по выбору материала: толстые шерстяные или смешанные ткани,

Пальтовые ткани.

А также вам потребуется: 2 больших и 6 маленьких пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

**Раскрай:**

Основная ткань:

полочка - 2 детали

бочок - 2 детали

спинка - 2 детали

воротник-2 детали

верхняя часть рукава-2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

подборт - 2 детали

клапан кармана-4 детали



обтачка кармана-4 детали

Прокладка:

подборт - 2 детали

полочка - 2 детали

воротник-1 деталь

клапан кармана-2 детали

обтачка кармана-4 детали

Подкладка:

полочка - 2 детали

бочок - 2 детали

спинка - 2 детали

верхняя часть рукава-2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

мешковина кармана - 4 детали

**Описание работы:**

Входы в карманы на боковых частях, а также срезы пройм спинки и боковых

частей укрепить полосками прокладки.

Стачать нагрудные вытачки, выполнить рельефные швы.

Прорезные карманы с клапанами и двумя обтачками: обтачки сложить лицевыми

сторонами внутрь и настрочить их вдоль линий притачивания. Полочку прорезать

Между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок,

Не повредив обтачки. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть

На изнаночную сторону и, обогнув ими срезы, выпрямить в виде равномерной

Рамки. С изнаночной стороны обтачки пристрочить вдоль шва притачивания.

Маленькие треугольники в концах разреза отвернуть на изнаночную сторону

И настрочить на обтачки от конца одной строчки до конца другой. Укрепленную

И не укрепленную прокладкой детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь

И чисто вытачать по внешним сторонам. Клапан вывернуть, края отутюжить.

С лицевой стороны вставить клапан в отверстие кармана, подколоть его

Под верхнюю обтачку и с изнаночной стороны настрочить на нее. Мешковину

Кармана из подкладочной ткани притачать к нижней обтачке, а мешковину

Кармана из основной ткани - к верхней обтачке. Мешковины подровнять

До одинаковой величины и стачать.

Выполнить задний средний шов, стачать плечевые вытачки, выполнить

Задние рельефные и плечевые швы, а также швы рукавов.

Рукава подшить и втачать. Пришить ватку или ватин, а также подплечики.

Подкладка: заутюжить складку на свободное облегание, стачать вытачки,

Выполнить рельефные швы и швы рукавов, оставив небольшой участок одного

Шва открытым для выворачивания жакета. Подборта притачать к полочкам

Из подкладки. Выполнить плечевые швы. Втачать рукава.

Нижний воротник втачать в горловину до метки. Верхний воротник притачать

К подбортам и подкладке, для чего припуски полочек и подбортов рассечь

В углах до шва. Припуски швов разутюжить. Верхний воротник с подбортами

Сложить с жакетом лицевыми сторонами внутрь. Борта, лацканы и воротник

Стачать до метки. Низ подбортов и подкладки притачать к подгибке жакета.

Жакет вывернуть. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротника

Между углами выреза сстрочить.

Подкладку в верхней части проймы притачать к подплечникам. Открытый

Участок шва на подкладке зашить. Припуск на подгибку низа рукавов края

Из подкладки подвернуть и пришить.

На обеих полочках выметать по одной петле для пуговицы. Пришить пуговицы.

Пришивая пуговицу на правую полочку, прихватить с изнаночной стороны

Плоскую пуговицу.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

