

Рекомендации по выбору тканей: блузочные ткани из шелка, хлопка, вискозы или смешанных волокон.

А также вам потребуется: 12 маленьких пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Полочка-2 детали

Спинка -1 деталь со сгибом

Воротник-2 детали со сгибом

Рукав-2 детали

Манжета-2 детали

Дополнительно:

2 косые бейки для обработки разрезов рукавов длиной по 16 см

И шириной по 2,5 см, включая припуски;

Прокладка:

Воротник-1 деталь со сгибом

Подборт-2 детали

Манжета-2 детали



Описание работы:

Стачать вытачки, выполнить боковые и плечевые швы.

Припуск на подгибку низа блузки подвернуть и настрочить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Воротник отстрочить

По внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину блузки. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины, прихватывая воротник; не прерывая строчку, втачать воротник в

Горловину спинки. Припуски шва на полочках несколько раз надсечь в местах округления. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки срезать близко к строчке, обметать

Вместе и заутюжить вниз. Подборта пришить к нижнему краю блузки и к припускам плечевых швов. Блузку отстрочить вдоль бортов и по верхним краям полочек до шва втачивания воротника.

Рукава с манжетами. На каждом рукаве выполнить разрез и разложить его в прямую линию. Рукав сложить с косой бейкой лицевыми сторонами и притачать к одному из продольных срезов бейки как можно ближе к краю разреза, особенно в центральной точке шва (верхний конец разреза). Бейку заутюжить на разрез над швом притачивания, подвернуть до ширины 0,7 см и пришить над швом притачивания. С изнаночной стороны рукава стачать обе половинки канта у верхнего конца разреза наискосок. Кант переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать к нижнему срезу рукава. Выполнить шов рукава.

По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки. Внешнюю половинку манжеты притачать к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку манжеты отвернуть вверх и чисто вытачать концы. Внутреннюю половинку манжеты подвернуть и пришить над швом притачивания манжеты. Манжету отстрочить.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

На правой полочке обметать по разметке петли, на манжетах обметать по петле. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

