

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полуsherстяные пальтовые ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяная фланель - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; стеганая подкладочная ткань, 5 обтяжных пуговиц диаметром 16 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрай:

Из ткани верха:

полочка - 2 детали

воротник - 2 детали

спинка - 2 детали

рукав - 2 детали

обтачка кармана - 4 детали

подборт - 2 детали

мешковина кармана - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать полочку без участка подборта; спинку,

Рукав и мешковину кармана - без изменений.



Описание работы:

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины

На изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачек на треугольники основной ткани и проложить по контуру входа в карман декоративную строчку.

Стачать средний шов спинки (до метки шлицы) и верхние срезы припусков шлицы; заутюжить припуски среднего шва спинки на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия и притачать по линии подгиба низа; вывернуть, проутюжить шлицу и закрепить наклонной фиксирующей строчкой.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на рукав и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать в один прием рукавный и боковой (до метки разреза) швы и разутюжить припуски открытыми.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Притачать подборта к подкладке.

Втачать одну деталь воротника в вырез горловины пальто, совмещая контрольные метки с плечевыми швами, вторую деталь воротника стачать с подкладкой.

Сложить подкладку, объединенную с воротником, на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и стачать воротник, борта, боковые разрезы, низ пальто и рукавов; вывернуть через шлицу спинки и проутюжить.

С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхней детали воротника к вырезу горловины основного изделия.

Подогнуть открытые срезы правых припусков шлицы основного изделия и подкладки, сшить между собой потайными стежками; выполнить надсечку подкладки у основания левого припуска шлицы, подвернуть открытый срез подкладки и пришить потайными стежками к припуску шлицы основного изделия.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам, низу пальто и краям боковых разрезов, краю воротника и низу рукавов.

Выметать петли на правой полочке по разметке; пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

