

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, с добавлением лайкры, тянущийся в продольном и поперечном направлении.

А также вам необходимо: х/б трикотаж для ластовицы, резинка шириной 0.7 см (длина резинки равна длине среза «-» 0.7).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Вставка спинки левая – 1 деталь
3. Вставка спинки центральная – 1 деталь
4. Вставка спинки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Вставка полочки левая – 1 деталь
8. Вставка полочки центральная – 1 деталь
9. Вставка полочки правая – 1 деталь



10. Нижняя полочки спинки – 1 деталь

11. Рукав – 2 детали

Из х/б трикотажа:

1. Ластовица – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### Описание работы:

1. Сборка спинки: притачать левую вставку к верхней части. Швы обметать и заутюжить к вставке. Притачать правую вставку к нижней части. Швы обметать и заутюжить к вставке. притачать центральную вставку к верхней и нижней части. Швы обметать и заутюжить к центральной вставке.

2. Сборка полочки: выполняется аналогично сборке спинки.

3. Ластовицу обметать с верхней стороны. Сложить ластовицу с полочкой лицом к лицу, вставить между ними спинку и стачать детали по нижнему срезу. Шов обметать и прутюжить. Детали вывернуть. Ластовицу притачать к вырезу для ног на полочке.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и приутюжить.

5. Притачать резинку к срезу горловины и вырезам для ног. Срезы подвернуть внутрь и настроить узкой зигзагообразной строчкой.

6. Стачать швы рукавов. Швы обметать и заутюжить.

7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

8. Обметать нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

