

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани с добавлением эластичных волокон.

Вам необходимо: эластичная ткань; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Воротник - 2 детали со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Планка - 2 детали со сгибом
5. Манжета - 2 детали со сгибом
6. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки: планка, манжеты, воротник.

#### Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой планки, манжеты, воротник (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Сложить планку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать. Припуск заутюжить на планку. Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Планку вывернуть на лицевую сторону, выправить углы, приутюжить, подогнуть внутренний срез и настроить в шов притачивания. Планки наложить друг на друга и настроить по разметке.

Стачать боковые и плечевые швы.

Припуск на подгибку низа блузы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Внешнюю деталь воротника втачать в горловину, внутреннюю деталь воротника подвернуть и настроить в шов притачивания. На правом конце



---

цельнокроенной стойки обметать 2 петли.

Стачать швы рукавов. Манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь

Обтачать по контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить манжету кольцом, совмещая один из коротких срезов с меткой. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами и притачать. Отогнуть манжету вниз, шов заутюжить на рукав.

Рукава втачать в проймы. Припуски шва втачивания рукава на участке оката заутюжить на рукав.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

