

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные, смесовые или искусственные пальтовые ткани с рисунком

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Плотная искусственная фланель с разноцветным рисунком - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; навесная застежка; 2 отделочные металлические кнопки диаметром

14 мм; моток белой шерсти.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Раскрай:**

спинка - 1 деталь со сгибом

капюшон - 2 детали

полочка - 2 детали

подборт - 2 детали

**Описание работы:**

Стачать полочки со спинкой по верхним срезам, обметать припуски, заутюжить на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать средний шов капюшона, обметать припуски, заутюжить на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь передний срез капюшона, подшить потайным швом и обработать крупным декоративным обметочным швом белой нитью.



Втачать капюшон в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Наложить подборт на основное изделие лицевыми сторонами внутрь, притачать по борту и заутюжить внутрь.

Подвернуть верхний срез подборта и пришить к вырезу горловины полочки потайными стежками; подвернуть припуск выреза горловины спинки и подшить потайными стежками.

Обработать борта декоративным обметочным швом аналогично капюшону.

Обметать и подшить потайными стежками внутренний срез подборта.

Подвернуть внутрь подгиб низа накидки-пончо, подшить потайными стежками и отделать декоративным обметочным швом.

Пришить навесную застежку по разметке.

Установить декоративные кнопки по разметке.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

