

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава - 2 см, остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрои

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 2 деталь
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь
5. Вставка спинки — 1 деталь
6. Вставка полочки – 1 деталь
7. Рукав — 2 детали
8. Воротник — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой



зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать оверлоком. Притачать вставку к верхней и нижней частям полочки. Припуски обметать.
2. Стачать средние срезы на верхней и нижней частях спинки. Припуски обметать. Притачать вставку спинки к верхней и нижней частям спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в открытую пройму.
4. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
5. Рассечь припуски на горловине полочки. Участок между метками обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
6. Рассечь припуски на воротнике вдоль больших меток. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать углы и прямые участки до больших меток. вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

