

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, припуск вдоль разреза – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь
6. Воротник — 2 детали
7. Пояс — 1 деталь

Из подкладки:



1. Центральная верхняя часть спинки - 1 деталь (кроится по деталям верха)
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали (кроится по деталям верха)
3. Подкладка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
2. Стачать рельефные швы спинки, вкладывая в левый шов конец воротника. Припуски заутюжить к боковым срезам, обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. На детали полочки заложить и закрепить по горловине складку. Рассечь первую от центра складку по намеченной т-образной метке до поперечной линии, вложить конец воротника и застрочить складку по линиям разметки. Шов обметать. Пришить воротник к горловине.
5. Стачать вытачки на нижних деталях спинки, заутюжить глубины к среднему срезу. Обметать по отдельности средние срезы нижней части спинки. Стачать средний срез нижней части спинки до метки разреза, припуски разутюжить, приутюживая разрез.
6. Стачать вытачки на нижних деталях полочки. Заутюжить вытачки к середине. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить верх и обметать. Стачать верхние и нижние части полочки. Припуски заутюжить вверх и обметать.
7. На деталях подкладки стачать рельефы спинки, вытачки на полочке и плечевые срезы, припуски рельефов заутюжить к середине, плечевые – на спинку. Обметать нижний срез. Сложить подкладку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить.
8. Разложить подкладку в одну плоскость с основной деталью. Обметать по отдельности левые боковые срезы и срезы подкладки. стачать левый боковой боковой срез подкладки и основной детали между метками у проймы и от второй метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез подкладки, продолжая строчку на детали верха, припуски заутюжить на спинку и обметать. Прикрепить подкладку к тесьме застежки-молнии. Скрепить подкладку с изделием по талиевому шву.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками припуски разреза.

10. Подкроить по косой полосу шириной 2. 5 см и длиной 15 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0. 3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли.

11. Вдоль коротких сторон пояса по внешней широкой стороне от метки до среза и по намеченной вертикальной линии проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины внутренней стороны пояса. Пояс сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, вставляя в одну из коротких сторон руликовые петли, и оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Пояс вывернуть на лицевую сторону, выправить. Проложить закрепляющую вертикальную строчку в шов сборки. Отрегулировать длину пояса и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

