

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; подокатники; 6 пуговиц; отделочный кант со шнуром (примерная длина указана на лекале нижней части полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 5 см, припуск по низу подкладки 2 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрай:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Нижняя часть рукава – 2 детали

10. Пата рукава — 4 детали

11. Воротник – 2 детали

12. Стойка – 2 детали

13. Клапан – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

5. Нижняя часть полочки — 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Клапан – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются с вычетом подборта и обтачки горловины.

Из клеевой: центральная часть полочки, верхний воротник, внутренняя стойка, подборт, обтачка горловины спинки, внешний клапан, пата рукава, участки проймы и припуски низа изделия.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру, вставляя кант. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

3. На верхней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к середине спинки. На нижней части спинки заложить и закрепить по разметке встречную складку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней. Припуски шва заутюжить вверх.

4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски заутюжить к середине полочки. На нижней части

полочки по разметке заложить складку. Глубину направить к боку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, вкладывая между деталями клапан. Припуски разутюжить вверх.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.
6. Притачать верхний воротник к стойке, притачать нижний воротник к стойке. Припуски разутюжить.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету и боковым сторонам, вставляя кант. Шов начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Припуски разутюжить.
9. Заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, вставляя кант. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать припуски верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить.
10. Втачать верхний воротник в горловину основного изделия, а нижний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски разутюжить. Припуски втачивания воротников скрепить близко к швам.
11. Паты рукава сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам, вставляя кант. Наложить пату на лицевую часть верхней части рукава и скрепить по швам. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. втачать подплечники и подокатники.
12. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом переднем шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Обтачать подкладкой низ изделия.
13. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.
14. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.
15. На спинке вдоль внешнего и внутреннего ребра складки проложить отделочную строчку на 1 см от сгиба, захватывая подгибку низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

