

Рекомендации по выбору ткани: пластичный трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см, припуск по горловине спинки и полочки — 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки — 1 деталь
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез верхней и нижней части спинки, припуски обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски обметать.



2. На верхней части полочки рассечь припуск у т-образной метки и деталь между т-образными метками. Заложить складку (глубина направлена вверх), стачать шов от плечевого шва до конца складки. Сложить левую часть полочки лицом наружу по намеченной длинной линии, наложить на правую часть, совмещая срезы горловины и плечевые срезы и скрепить между собой. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски обметать.
3. Стачать верхний срез рукава, припуски обметать. Стачать нижний срез рукава одновременно с боковыми срезами, припуски обметать.
4. Припуск горловины обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Низ платья и рукавов обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
5. Вдоль швов рукавов от низа до намеченной линии проложить строчку резиновой нитью.

Внимание! на некоторых размерах возможно, что деталь верхней части полочки не будет помещаться на ткани. В этом случае необходимо разрезать деталь по линии на рукаве и кроить верхнюю часть полочки из двух частей. Не забудьте прибавить припуски на швы!

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

