

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; декоративная разъемная молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 5 см; остальные швы - 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая часть полочки - 1 деталь
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Центральная часть спинки - 2 детали
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



---

## 8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. На правой полочке заложить и закрепить складки вдоль рельефного шва следующим образом: две нижние метки соединить вместе, получившееся внутреннее ребро направить вверх. Складку заколоть. Следующие две нижние метки соединить вместе и заколоть (внутреннее ребро направить вверх) и т. Д. Внутренние ребра всех складок направлены вверх.
4. Притачать левую верхнюю часть полочки к правой части, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать рельефный срез полочки. Припуск у нижней метки правой части полочки рассечь. Припуски заутюжить от центра и обметать.
5. Обметать нижние косые срезы полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить декоративную застежку - молнию на рельефный шов и настрочить.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез по молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Прикрепить обтачку ручными стежками к плечевым и среднему шву спинки.
8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, приутюжить. Подрезать припуски проймы и оката рукава до 0. 7 см.
9. Подкроить косую бейку шириной 3. 5 см и длиной, равной длине проймы. Окантовать пройму круговую. Приутюжить шов.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

