

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 6 пуговиц, декоративная тесьма-куружево шириной 5 см (в готовом виде получится 4 см).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскроj:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки — 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки — 2 детали
7. Рукав-2 детали
8. Стойка — 2 детали

Из клеевой :

1. Планка - 2 детали

2. Стойка — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать стойку и цельнокроенную планку.

2. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.

3. Обметать центральный срез кокетки полочки. Притачать к кокетке кружево. Припуски заутюжить на кокетку. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку. Отвернуть цельнокроенную планку на изнаночную сторону и обтачать верхний прямой участок. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Длинный срез планки отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутрь и настрочить на 0. 2 см от края.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами и обтачать по верхнему срезу и уголкам. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхнюю стойку в горловину. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настрочить и шов притачивания верхней стойки.

6. Нижний срез рукава обметать. Пришить тесьму к рукаву. Припуск заутюжить на рукав. По верхнему срезу оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски проймы обметать. В нижней части проймы припуск подогнуть внутрь и настрочить.

7. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

8. На правой стороне обметать петли, на левой стороне пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

