

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки — 2 детали.
2. Спинка - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Бочок - 2 детали

Из шифона:

1. Верхняя часть - 2 детали.
2. Шлейф - 1 деталь

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха.

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя часть спинки — 2 детали

3. Подкладка полочки – 1 деталь

4. Бочок — 2 детали.

Описание работы:

1. Боковые и нижние срезы шлейфа обработать узким швом «американка». По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

2. Стачать вытачку на спинке. Глубину срезать оверлоком и направить к центру. Стачать средний срез. Припуск обметать и разутюжить. Стачать средний срез верхней части спинки. Припуск разутюжить. Притачать верхнюю часть к спинке, вставляя шлейф. Припуск направить вверх и приутюжить.

3. Притачать бочок полочки к полочке по нижнему срезу. Припуск заутюжить вверх. Обметать рельефный срез и заутюжить к центру.

4. Сложить детали верхней части лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и двум другим продольным срезам, переходящим на спинку. Рассечь припуски на закруглениях и вывернуть на лицевую сторону.

5. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и разутюжить. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать от метки молнии до низа. Втачать застежку-молнию.

6. Детали подкладки стачать аналогично деталям верха. Обметать нижний срез. Наложить подкладку на лицевую сторону платья и обтачать вкруговую верхний срез, вкладывая верхнюю часть между основной деталью и обтачкой, и спереди, и на спинке. Подрезать швы в уголках, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. На верхней части платья между круглыми метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Вставить собранные на сборку хвосты между деталями спинки, расправить и стачать.

7. Прикрепить подкладку к швам верха.

8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. Пришить декоративные пуговицы на верхней части спинки согласно меткам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

