

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 5 пуговиц; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: припуск по низу изделия и рукава – 1.5 см. Остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Рюша1 – 2 детали
7. Рюша2 – 2 детали
8. Рюша3 – 2 детали
9. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали
2. Верхняя стойка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать оверлоком.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вниз.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать внешний и нижний срезы рюши ролевым швом. Наложить лицевой стороной рюшу² на рюшу³, сверху наложить рюшу¹. По внутреннему срезу рюш проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюши к полочке. Сложить планки вдоль посередине и притачать к полочке. Полочку рассечь в уголках по метке. Заправить припуски планки внутрь и скрепить изнутри строчкой. Проложить строчку по планке на 0. 1 от шва притачивания рюши.
6. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить.
7. Втачать рукава в пройму, совмещая метки. Припуск обметать.
8. На полочке обметать участок от низа до метки разреза. Стачать срез рукава и боковые срезы до метки разреза. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
9. Обметать нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
10. Обметать нижний срез блузки. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить. Припуски вдоль разрезов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

