

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, по срезу горловины внутренней части полочки – 1. 5 см. Остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Внутренняя часть полочки - 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. На внутренней части полочки стачать вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Припуск по горловине обметать, подогнуть внутрь и настроить. Деталь приутюжить.



2. Скрепить детали внутренней и верхней части полочки по плечевым, боковым, нижним срезам и срезам проймы. Далее обрабатывать как однослойную деталь. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов заутюжить вниз.
3. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить.
4. Надсечь припуск в уголке на плечевом срезе полочки. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить к спинке.
5. Стачать средний срез воротника. Втачать воротник в горловину спинки. Шов приутюжить. Открытый срез верхней части полочки обметать и приутюжить. Подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания воротника.
6. Стачать шов рукава. Обметать и заутюжить в сторону задней части.

Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Швы обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез платья и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
8. Платье рекомендуется носить с ремешком.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

