

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж высокой и средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез полочки до начала воротника. Шов обметать.
2. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать плечевые срезы, обметать и заутюжить на спинку.

4. Перехлеснуть воротник как показано на рисунке и стачать средний срез. Шов разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и втачать в горловину. Шов обметать и приутюжить.

Внимание! расстояние между двумя ближайшими метками не стачивается. Этот участок необходим для перехлеста.

5. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и приутюжить. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

