

Weste Mit Knöpfen - Schnittmuster #2091

Stoffempfehlungen: dünn natürlicher/gemischter Anzugstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe;.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Untere Kragen - 1 Stück
6. Oberer Kragen - 1 Stück

- 7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
- 9. Taschenrahmen - 2 Stück

Futterstoff:

- 1. Große taschenbeutel - 2 Stück
- 2. Kleine taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
- 3. Oberer Kragen - 1 Stück
- 4. Taschenrahmen - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen, seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).
2. Coudre les pincés sur le dos. Den Innenteil zur Mitte hin bügeln. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Die seitlichen Vorderteile an die mittleren Vorderteile nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Position der Taschen mit parallelen Linien markieren. Taschenrahmen in der Mitte falten, linke Seite nach außen und bügeln. Hilfslinien auf dem Taschenrahmen anzeichnen, um ihn parallel zur Falznaht zu nähen. Größeren Taschenbeutel an obere Linie nähen. Taschenrahmen an untere Linie nähen. Vorderteil zwischen den Linien einschneiden. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Rahmen durch die entstandene Öffnung auf die rechte Seite klappen, Kanten begradigen. Befestigen Sie die Ecken der Taschen, indem Sie an den Ecken eine Doppelstichlinie von der linken Seite her annähen. Kleinen Taschenbeutel in die Naht des Taschenrahmens nähen. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, Nahtzugaben versäubern.
5. Schulter- und Seitenkanten der Weste nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
7. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern.

8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
9. Den unteren Kragen in den Ausschnitt der Weste nähen, den oberen Kragen in den Ausschnitt des hinteren Ausschnittbesatzes und des vorderen Besatzes in der Mitte nähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.
10. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclipsen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
11. Versäubern Unterkante. Untere Ecke an den vorderen Mittelbesatz nähen. Nahtzugabe für den Saum nach innen falten und absteppen.
12. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, und knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

