

2119 - Patron de couture #2119

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du chemisier et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Devant latéral - 1 pièce
5. Col dos - 2 pièces
6. Col droit - 2 pièces
7. Col gauche - 2 pièces
8. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col dos - 1 pièce
2. Col droit - 1 pièce
3. Col gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez les pinces vers le centre.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de l'encolure à la première encoche et de la deuxième encoche à l'ourlet. Repasser la couture centrale ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures des épaules des cols, repasser la couture à part. Épingler ensemble supérieur et inférieur col endroit contre endroit et coudre le bord extérieur du col. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col à l'endroit, redresser, repasser.
5. Faire et faufiler les plis sur le devant droit (pliez le côté intérieur vers le bas). Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre le col inférieur dans l'encolure, repasser les marges de couture vers le col. Plier l'intérieur du bord inférieur du haut du col et surpiquer dans la couture du bas du col. Replier le col gauche sur le devant, surjeter le bord inférieur du devant gauche avec le col. Épingler le devant droit sur le devant gauche et surpiquer dans la couture du col.
7. Plier le col droit en deux, aligner le pli avec la marque et bâtir le col sur le devant le long de la courbe. Coudre le devant latéral au devant droit, surjeter et repasser vers le côté.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre la couture de la manche, repasser les surplus de couture vers l'arrière de la manche et surjeter.

Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu sur la tête de manche. Surjeter et repasser.

10. Surjeter l'ourlet du chemisier et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE:

