

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали

Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Шов обметать и заутюжить вверх.
2. Стачать плечевые и боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать воротник в кольцо. Сложить вдоль пополам и втачать в горловину, размещая шов воротника у левого плечевого шва.
4. Стачать шов рукава. По низу рукава проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к рукаву. Шов обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и приутюжить.
5. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

