

## Bluse Mit Zierschleife - Schnittmuster #2693

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückenpasse - 1 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück
8. Zentrale vordere Leiste - 2 Stück
9. Schleife - 2 Stück
10. Schlaufe - 2 Stück
11. Schleifenleiste - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Zentrale vordere Leiste - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Naht versäubern und zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln, den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln.
4. Den Riemen zu einem Ring zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Falten Sie den Riemen der Länge nach in der Mitte und bügeln. Schleife längs halbieren rechte Seiten zusammen und den äußeren Rand und den unteren Rand nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Die Schleife in den Riemen einführen, Falten nach Belieben machen. Die Teile entlang der Mittelkanten zusammenheften. Die Leiste der Schleife der der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und nähen Unterkante. Auf rechts wenden und bügeln. Stecken Sie die Schleifenleiste auf das Vorderteil und heften Sie sie entlang der Seitenkanten und der Mittelkanten zusammen. Die Schleife oben feststecken und zusammen heften die Mittelkanten.
5. Stecken Sie die vordere Knopfleiste mit der rechten Seite nach unten auf das Vorderteil und nähen Sie entlang der mittleren Vorderkante. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite, den Rand der inneren Knopfleiste nach innen falten und in die Naht einsteppen. Knopfleiste bügeln.
6. Link seitliche Kante versäubern separat. Nähen vom Armloch bis zur Markierung des Reißverschlusses und von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Nähen Schulter und recht seitlich Kante, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie

zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

8. Stecken Sie das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil und nähen Sie die Teile zusammen, wobei Sie 10 cm von der Oberseite entfernt anhalten.

9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.

10. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.

11. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

