

## Blouse Avec Fermeture En Biais - Patron de couture #2698

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons; 1 intérieur bouton.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Basque dos - 1 pièce
3. Devant - 2 pièces
4. Basque devant - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

7. Col - 2 pièces
8. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les pièces du patron mentionnées dans les instructions, ainsi que sur la parementure centrale avant sans couture de la basque.
2. Coudre les pinces au dos, couper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre et surjeter. Coudre des pinces sur le devant, couper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre et surjeter.
3. Coudre les bords des épaules en cousant les bords des manches en même temps. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Pliez la parementure centrale devant sur l'envers, repasser.
5. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les marges de couture, tourner le col sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre, en même temps en insérant le col. Commencez et arrêtez la couture exactement à la couture marquée du col montant dans encolure. Découper les surplus de couture, tourner le col montant à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, plier sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
6. Surjeter les bords latéraux séparément et surjeter les bords des manches en même temps. Coudre les bords latéraux, en cousant les bords des manches en même temps, du bas jusqu'au repère de fente. Repasser la couture ouverte.
7. Surjeter les bords verticaux des basques devant. Coudre les coutures latérales de basques, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter. Coudre la partie supérieure à la partie inférieure, en enveloppant la couture avec la parementure centrale avant sans couture de la basque. Repasser marges de couture vers le haut, surjeter. Retourner la parementure centrale devant sur l'envers.
8. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts poignets. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Découper

les surplus de couture, tournez le poignet du côté droit et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

10. Réaliser des boutonnieres sur la basque devant droit, sur le devant gauche et sur les poignets. Coudre les boutons en conséquence. (Coudre les boutons sur le devant droit sur l'envers). Réaliser la bouttonniere supérieure sur la basque devant gauche, coudre un bouton intérieur sur la basque droite.

## DESSIN TECHNIQUE:

