

Blouse À Devant Décoratif - Patron de couture #2705

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes pour robes ou costumes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du dos - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Ceinture - 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

6. Parementure du tunnel - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte.
3. Coudre les bords des épaules du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
5. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser bord de l'encolure. Coudre la parementure au centre du dos à la main, insérer la boutonnière en boucle.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord de l'emmanchure droite depuis l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture.
7. Surjeter le surplus de couture le long de l'ourlet du dos, repasser sur l'envers et surpiquez.
8. Pliez la parementure du tunnel en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser. Épinglez-le sur le côté droit du devant, correspondant à infér. bords et coudre.
9. Épinglez la pièce du dos sur le devant, épinglez la parementure du tunnel sur le dos, cousez les coutures latérales jusqu'à la marque inférieure. Repasser vers devant et surjeter. Coudre à la main le bord inférieur du dos sur le côté intérieur de la parementure. Coudre un point décoratif sur le devant selon les marquages, et ainsi faire un tunnel.
10. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le côté le plus long et les deux côtés les plus courts, laissant une ouverture pour tourner. Couper les coins, retournez le vêtement à

l'endroit ceinture par l'ouverture. Coudre l'ouverture pour la fermer. Repasser ceinture, enfiler dans le tunnel et faire des fronces.

11. Coudre le bouton sur le dos.

DESSIN TECHNIQUE:

