

## Blouse À Manches Décoratives - Patron de couture #2704

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Col montant - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces

## 2. Col montant - 1 pièce

### **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Pliez les pattes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, repassez. Coudre les pattes de boutonnage sur l'endroit du devant en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper la marge de couture du devant en laissant 1 mm jusqu'à la ligne de couture. Enfilez les extrémités des pattes à l'intérieur, placer la patte droite sur la patte gauche, et coudre, et fixant ainsi le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
4. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Plier sous la marge de couture du côté intérieur du col montant et surpiquer dans la couture du côté extérieur.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur du bord supérieur de la manche + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord supérieur de la manche sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre la couture latérale et la couture inférieure de la manche en même temps, surjeter et repasser.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Coudre la manche arrière à la manche devant avec plusieurs points au niveau des marques ondulées.

### **DESSIN TECHNIQUE:**

