

Chemisier À Volants - Patron de couture #2712

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Rouché 1 - 2 pièces

4. Rouché 2 — 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coupez le dos le long de la ligne médiane de la pince jusqu'au marquage. Coupez le devant le long de la ligne médiane de la pince jusqu'au marquage.
3. Coudre les coutures des épaules du devant et du dos de l'encolure à la pince, et de la pince au bord de l'emmanchure, repasser la couture à part, surjeter.
4. Surjeter le bord extérieur des volants, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer. Vous pouvez également terminer les bords avec du biais ou un ourlet roulé fin, dans ce cas, coupez la marge de couture. Cousez un point droit large le long du bord droit du volant et faire des fronces.
5. Coudre la pince buste et la pince épaule dos avec une couture continue, en insérant le volant 1 dans la zone entre les marques. Repassez les coutures vers le centre et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser bord de l'encolure. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.
8. Épinglez le volant 2 sur le bord de l'emmanchure, endroit contre endroit et coudre du marquage au marquage. Repassez les marges de couture vers le volant et surjeter.
9. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser.

Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

