

## Haut Avec Empiècement En V - Patron de couture #2718

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Autres coutures - 1.0 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement avant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Empiècement avant - 1 pièce

## INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant sur l'empiècement.
2. Épinglez les pièces ensemble empiècements endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
3. Cousez un point large et droit le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre l'empiècement sur le devant, couper les coins, repasser marges de couture sur le devant et surjeter.
4. Coudre coutures des épaules (le bord de l'épaule du dos est plus long que le bord de l'épaule du devant de la largeur de la marge de couture), repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure dos + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## DESSIN TECHNIQUE:

