

Chemisier À Manches Cape En Mousseline - Patron de couture #2722

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne. Mousseline.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant, 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm; marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche - 2 cm. Marge de couture du bord supérieur du devant central - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant central - 1 pièce au pli
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Patte extérieur - 2 pièces

5. Patte intérieur - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Mousseline:

1. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte intérieur - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
3. Surjeter le bord droit de la manche. Repliez la marge de couture le long du bord en arc de cercle de la manche sur 1 cm, puis à nouveau sur 1 cm, et surpiquez. Épinglez la manche sur le vêtement, endroit contre endroit, en faisant correspondre la ligne de couture de la manche avec la ligne marquée sur le vêtement (le bord fini de la manche est dirigé vers l'encolure) . Coudre la manche au vêtement, plier sur le côté droit.
4. Repliez la marge de couture du bord extérieur le plus long et du bord supérieur de la patte extérieure sur l'envers et repassez. Épinglez la patte extérieure sur le devant et badigeonner ensemble le long du bord.
5. Marge de couture du bord supérieur du devant central surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre le devant latéral au devant, surjeter et repasser.
6. Coudre les bords des épaules de la parementure de l'encolure dos et des pattes intérieures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, replier la parementure sur l'envers et repasser. Surpiquer la patte extérieure sur le devant le long du pli, tout en cousant en même temps la manche et la patte intérieure en place.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

10. Coudre des boutons à pattes.

DESSIN TECHNIQUE:

