

Bluse Mit Volants - Schnittmuster #2727

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm; Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Passe - 2 Stück
4. Rouche - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
7. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Hintere Mittelnaht nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Bügeln den Schlitz.
2. Die Außenkante der Rüsche versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
3. Die Prinzessnahtkante am Vorderteil versäubern.
4. Die Rouche an die Passe nähen. Die Rüsche und die Passe mit der rechten Seite nach unten auf das Vorderteil stecken und entlang der markierten Linie absteppen. (die Rouche wird zwischen Vorderteil und Passe gelegt). Die Passe auf die rechte Seite falten, die Naht bügeln. Nähen Sie einen Zierstich/Befestigungsstich entlang der markierten Linie auf der rechten Seite der Passe, um die Passe mit dem Vorderteil zu verbinden.
5. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
6. Die Außenkante des Vorderbesatzes versäubern. Den Besatz rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken. Das Vorderteil und den Vorderbesatz entlang der markierten Linie einschneiden. Den vorderen Schlitz nähen, den Abstand zum Rand der Nahtzugabe schrittweise bis auf Null verringern. Einklipsen Nahtzugaben und Ecke am Vorderteil. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die oberen Ecken des Vorderteils zusammenfügen und von Hand nähen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge des vorderen Halsausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
8. Schulternahte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen,

passend zu Kerben, versäubern und bügeln.

11. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Die Knopfschlaufe zwischen Rückenteil und Besatz einführen, säumen von Hand. Einen Knopf annähen.

12. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

Technische Zeichnung:

