

Wickelkleid - Schnittmuster #2729

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil — 2 Stück
4. Unteres Vorderteil — 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Gürtel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen Sie Abnäher an den oberen und unteren Rückenteilen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Die Mittelkanten am oberen Rückenteil und am unteren Rückenteil zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Oberteil an Unterteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Abnäher nähen am oberen und unteren Vorderteilen. Den inneren Teil der Brustabnäher mit einer Overlock-Nähmaschine abschneiden und zur Mitte hin bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
4. Nähen Schulternähte, in die Nahtzugabe der Schulternaht am Vorderteil einclippen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
5. Den linken Gürtel der Länge nach in der Mitte falten und die längere und eine kürzere Kante nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Den rechten Gürtel auf die gleiche Weise fertigstellen.
6. Nähen Sie die Seitennähte und stecken Sie den linken Gürtel in die linke Seitennaht. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Die Schulternähte am hinteren Halsausschnittbesatz und den vorderen Mittelbesätzen nähen, in die Ecken einschneiden und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, die Naht auseinander bügeln. Die äußere Kante der mittleren Vorderbesätze und des Halsausschnittbesatzes versäubern.
9. Besätze und mittlere Vorderbesätze an das Vorderteil stecken rechts auf rechts. Nähen Sie die Kragenkante und die vorderen Mittelkanten und stecken Sie den rechten Gürtel in die rechte Mittelkante. In Kurven einclippen, den Kragen mit der rechten Seite nach außen drehen und mittelvorderbesatz auf die rechte Seite, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
10. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern.

11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen von der linken Seite. Versäubern, die Manschette nach oben auf die rechte Seite falten und bügeln. Die Manschette von Hand an den Ärmel nähen.
12. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
14. Ein Knopfloch in den linken mittleren Vorderbesatz machen. Innenknopf annähen.

Technische Zeichnung:

