

## Kleid Mit Hoher Taille - Schnittmuster #2732

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe; elastischer Faden; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm, nahtzugabe am saum des kleidungsstücks und am ärmelsaum - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Ärmel - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Volant – 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Abnäher auf das Vorderteil nähen, schneiden sie den innenteil mit der overlockmaschine ab und lassen 1 cm und zur Mitte hin bügeln.
3. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
4. Den Volant der Länge nach in der Mitte falten, links auf links und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der langen, unbearbeiteten Kante nähen und Raffungen machen. Nähen Sie den Volant an die rechte vordere Mittelkante, an den rechten Halsausschnitt, an den hinteren Halsausschnitt, an den linken Halsausschnitt.
5. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und die rechte Mittelkante, den rechten Halsausschnitt, den hinteren Halsausschnitt und den linken Halsausschnitt nähen (der Volant wird zwischen den Teilen platziert) . In Kurven einclippen, den mittleren Vorderbesatz und den Halsausschnittbesatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Entlang der Schulternähte von Hand an das Kleidungsstück nähen. Mittelkante versäubern des linkes Vorderteil. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen, und entlang der rechten Mittelkante absteppen.
6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Unteres Rückenteil an oberes Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Unteres Vorderteil an oberes Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Versäubern separat link seitliche Kante. Die linke Seitennaht vom Armausschnitt bis zur Reißverschlussmarkierung und von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitennaht nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, die naht bügeln, versäubern.

10. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
11. Nähen Sie mit elastischem Faden zwei parallele Stichlinien entlang des Ärmelsaums, auf der markierten Linie.
12. Knöpfe annähen am Vorderteil nach Markierungen.

### Technische Zeichnung:

