

## Chemisier Avec Lien À La Taille - Patron de couture #2736

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col — 2 pièces
5. Tunnel - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez également un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage sans couture sur le devant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Pliez la patte sans couture sur l'envers et repassez selon la ligne marquée des parementures milieu devant. Pliez à l'intérieur de la marge de couture la plus longue de la patte de boutonnage sans couture et surpiquez la patte sur le devant.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Inférieur col coudre dans encolure, replier sous le bord ouvert du col supérieur et surpiquer dans la couture.
6. Surjetez les marges de couture des bords les plus courts du tunnel, repasser sur l'envers et surpiquer. Repliez les marges de couture des bords les plus longs du tunnel sur l'envers et repassez. Épinglez le tunnel sur le côté droit du vêtement en suivant les marquages et surpiquer.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Plier l'intérieur de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.
10. Coupez un biais pour le lien dans le tissu principal, sa largeur doit être égale 4 cm et sa longueur doit être égale au tour de taille + 50 cm. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre, surpiquer le long du bord de fermeture du devant et de l'empècement. Enfilez le lien dans le tunnel.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

