

Chemisier À Col Décoratif - Patron de couture #2731

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Col — 4 pièces
5. Poignet - 2 pièces
6. Bretelle - 1 pièce

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre des pinces à la taille sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur le long de la ligne marquée, endroit contre endroit et coudre. Retournez le vêtement à l'endroit sangle, redresser la couture centrale et repasser. Surjeter l'un des bords ouverts. Poser sangle sur le devant le long de la ligne marquée côté droit vers le bas, le bord surjeté est dirigé vers l'encolure et coudre.
6. Coudre les bords centraux des cols. Repasser la couture ouverte. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre le bord extérieur du col et la partie saillante jusqu'à la marque de la couture du col. Couper marges de couture près du marquage. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col dans l'encolure du devant et dans l'encolure du dos. La zone entre les marquages reste non cousue. Plier sangle vers le haut et coudre les marges de couture de la sangle aux marges de couture le long de l'encolure à la main.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre la parementure à la couture centrale du dos et aux coutures des épaules à la main.
8. Surjeter gauche lateraux bords séparément. Coudre gauche lateraux bords de l'emmanchure au marquage de la fermeture éclair et du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Droit lateraux bords coudre, surjeter et repasser vers l'arrière.
9. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la

longueur et repasser.

10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre le poignet à la manche, surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

12. Enfilez la partie allongée du col dans la sangle, en formant un nœud.

DESSIN TECHNIQUE:

