

## Gilet De Safari - Patron de couture #2735

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 13 boutons poussoir.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 2 pièces
5. Col - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Poche - 2 pièces

8. Rabat - 4 pièces
9. Inférieur patte - 1 pièce au pli
10. Patte devant - 2 pièces
11. Sangle Décorative - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Rabat - 2 pièces
4. Patte devant - 2 pièces
5. Inférieur patte - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Épinglez les rabats des poches ensemble par paire, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et inférieurs. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre un point décoratif le long du bord inférieur et des bords latéraux.
4. Faire et bâtir un pli creux sur la poche. Surjetez les bords supérieurs de la poche. Repliez les marges de couture supérieures sur l'envers, surpiquez et repasser. Surjetez les marges de couture inférieures et latérales de la poche. Repliez les marges de couture inférieures et latérales sur l'envers, repassez et repasser. Épinglez la poche sur le devant en suivant les repères et cousez. Coudre l'empiècement devant sur le devant, et en même temps en insérant rabat. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre un point décoratif à 0.5 cm de la couture.
5. Coudre le bord extérieur de la patte devant sur le devant. Repasser la marge de couture à patte. Plier patte sur l'envers, plier à l'intérieur du bord ouvert et surpiquez dans la couture du côté extérieur.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre un point décoratif le long des extrémités du col et du bord extérieur du col. Coudre pièces de col montant, en insérant le col entre les pièces. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser.
8. Coudre le haut du col montant dans l'encolure du vêtement. Repliez la marge de couture du col montant inférieur sur l'envers et surpiquez dans la couture de la pièce supérieure cols montants.
9. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la

longueur de l'emmanchure + 6 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

11. Pliez la patte inférieure en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée pattes. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur de la patte à l'ourlet du vêtement, retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture de la patte extérieure.

12. Pliez la languette en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord plus long et un bord plus court. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Cousez des lignes de points décoratives le long des côtés finis. Repliez vers l'intérieur le bord non cousu et surpiquer la patte sur la patte inférieure en suivant les repères.

13. Installer les boutons-poussoirs selon les marquages.

## DESSIN TECHNIQUE:

