

Chemisier À Encolure Asymétrique - Patron de couture #2743

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux robes ou aux chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Col - 2 pièces

6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
7. Gauche parementure devant centrale - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Gauche parementure devant centrale - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Coudre des pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Surjeter le bord extérieur du devant droit. Coupez dans la marge de couture de l'encolure près de la marque. Pliez la patte sans couture sur le côté droit et coudre supér. coin. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Cousez un point décoratif/de fixation le long du bord central devant.
4. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre le bord extérieur du col et son coin inférieur. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture de col. Faire des coupes dans les marges de couture, couper le coin, tourner le col à l'endroit, repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure du devant. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et surpiquer dans la couture du col extérieur. Coudre ensemble à la main les marges de couture du col et du bord de l'épaule.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure du devant central gauche. Poser parementure devant centrale sur le côté droit du devant gauche et coudre l'encolure et bord devant central jusqu'au marquage. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Retourner les pièces à l'endroit et repasser. Coudre le devant gauche à la parementure du devant central gauche à partir de la marque jusqu'à l'ourlet. Surjeter marges de couture. Cousez un point décoratif/de fixation le long de la ligne marquée.
6. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure dos sur le dos et coudre l'encolure. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée du bord de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
7. Épinglez le devant droit sur le devant gauche et cousez depuis l'endroit le long de la ligne de point décorative sur le devant droit. Coudre un point double de fixation horizontal.
8. Coudre coutures des épaules, en insérant les devants entre le dos et la parementure dos. Surjeter et repasser vers l'arrière.
9. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

10. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
11. Repliez le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la couture sur l'envers deux fois de 1 cm et surpiquer.
12. Faire des boutonnères et coudre des boutons sur les devants.

DESSIN TECHNIQUE:

