

Robe Avec Imitation De Fermeture À Double Boutonnage - Patron de couture #2750

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe et le long de la fente - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces

3. Devant supérieur droit - 1 pièce
4. Devant supérieur gauche - 1 pièce
5. Devant inférieur - 1 pièce au pli
6. Manche - 2 pièces
7. Col - 4 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
9. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
3. Col - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez également un entoilage thermocollant sur la marge de couture le long de la fente du bas du dos.
2. Coudre les pinces sur le haut du dos et sur le bas du dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos, de l'encoche pour la fermeture éclair jusqu'à l'encoche pour la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm du bord. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces sur le devant supérieur et sur le devant inférieur, repassez la partie intérieure vers le centre.
5. Coudre fronts supérieurs, les pièces doivent être épinglées endroit contre endroit. Surjeter et repasser. Épingler ensemble devant selon la ligne marquée des parementures milieu devant endroit contre endroit et coudre le bord supérieur de la ligne centrale au bord central devant. Coupez les marges de couture près de la ligne centrale devant, retournez le vêtement à l'endroit bord devant central sur le côté droit, redresser, repasser.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
8. Épinglez les cols ensemble par paires endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Retournez les colliers à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col dans l'encolure.

9. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos (le col est placé entre les pièces). Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long du ruban d'épaule.

10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.

11. Surjeter l'ourlet de robe et l'ourlet de manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

12. Coudre des boutons sur le devant selon les marquages.

Conseil: il est recommandé de porter cette robe avec une ceinture.

DESSIN TECHNIQUE:

