

Bomber Avec Boutons Poussoirs - Patron de couture #2752

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons poussoir.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Empiècement - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Devant - 2 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces

7. Col - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Manche - 2 pièces

Bande tricotée:

1. Ceinture - 1 pièce au pli
2. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiecement dos au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre l'empiecement sur l'empiecement du dos, repasser marges de couture à empiecement, surjeter.
3. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre l'empiecement devant sur le devant, repasser marges de couture à empiecement, surjeter. Coudre le devant à l'empiecement, repasser marges de couture à empiecement, surjeter.
4. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repassez. Coudre la ceinture sur le bord inférieur du vêtement, en l'étirant légèrement, et couper le devant dans le coin.
6. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur jusqu'au marquage. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
7. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
8. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord central avant et du bord inférieur jusqu'au début de la ceinture. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures. Surpiquer devant à parementure devant centrale le long de la couture de ceinture.
9. Coudre le col inférieur dans l'encolure de la pièce principale, coudre le col supérieur dans l'encolure de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

10. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser à l'endroit. Coudre le poignet à la manche, en l'étirant légèrement, surjeter et repasser.

12. Installer les parties supérieures des boutons poussoirs sur le devant droit, installer les parties inférieures des boutons poussoirs sur le devant gauche.

Conseil: vous pouvez utiliser une ceinture prête à l'emploi et des poignets prêts à l'emploi en bande tricotée.

DESSIN TECHNIQUE:

