

Weste Mit Schräger Kante - Schnittmuster #2756

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe, 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Taschenrahmen - 4 Stück
6. Große taschenbeutel - 2 Stück

7. Kleine taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Taschenrahmen - 4 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen, Den inneren Teil des Abnehmers ausschneiden auf 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern.
4. Die Position der Tasche am Vorderteil markieren. Taschenrahmen links auf links zusammenstecken und bügeln. Markieren Sie eine zusätzliche Nahtlinie am Taschenrahmen, damit diese parallel zur Falte nach vorne genäht werden kann. Größeren Taschenbeutel an oberen Taschenrahmen nähen. Taschenrahmen an das Vorderteil nähen. Das Vorderteil zwischen den Nähten der Rahmen einschneiden. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Die Taschenrahmen durch die entstandene Öffnung auf die rechte Seite wenden, die Kanten begradigen, die Enden der Taschenrahmen so ausrichten, dass die Bügelfalten aufeinander treffen. Befestigen Sie die Ecken der Taschen, indem Sie an den Ecken eine Doppelstichlinie von der linken Seite her annähen. Den kleineren Taschenbeutel in die Naht des unteren Taschenrahmens nähen. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, versäubern.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz und den vorderen Besatz auf die rechte Seite des Kleidungsstücks stecken und Halsausschnitt nähen, mittlere Vorderkante und untere Ecke. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, wegfolden Besätze und mittelvorderbesätze auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz von Hand an die hintere Mittelnaht und an die Schulternähte nähen.
7. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe auf der linken seite annähen. Machen Sie das innere Knopfloch am linken vorderteil, innenknopf annähen.

Technische Zeichnung:

