

Chemisier À Manches Froncées - Patron de couture #2758

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: fil élastique; 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Faire et fauiler les plis sur le devant, la partie intérieure est dirigée vers le centre.
2. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
4. Coudre la couture centrale devant, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. (Vous pouvez également terminer l'ourlet de la manche avec un ourlet roulé fin. Vous devez au préalable couper la marge de couture sur le bord inférieur de la manche.) Cousez des lignes de points avec du fil élastique le long des marques.
7. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre les boutons sur la couture centrale devant en suivant les repères.

DESSIN TECHNIQUE:

