

Chemisier Avec Devant Décoratif - Patron de couture #2766

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Droit devant - 1 pièce
5. Col montant - 2 pièces
6. Manche - 2 pièces

7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les pièces mentionnées et sur les parementures centrales devant sans couture.
2. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col montant à l'endroit, redresser et repasser. Surjetez le bord inférieur du col montant intérieur.
3. Surjetez les bords extérieurs des parementures centrales sans couture sur les devants. Repasser parementures avant centraux sur l'envers. Épinglez le devant gauche sur le devant droit et cousez ensemble le long du bord de l'encolure et le long du bord de l'épaule.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Surjeter les bords centraux des empiècements dos. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Coudre la fermeture éclair en commençant par le bord supérieur du col montant et en repliant le col montant intérieur. Repliez les marges de couture les plus courtes du col montant intérieur et cousez-les sur la bande de fermeture à glissière. Surpiquer le col intérieur dans la couture du col extérieur.
6. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser marges de couture vers le bas, surjeter.
7. Coudre les manches au vêtement, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter.
6. Surjeter les bords des manches séparément et latéraux bords. Cousez la couture latérale et continuez à coudre la couture de la manche jusqu'à la marque de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Réalisez et cousez des plis le long du bord inférieur de la manche.
7. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Faire des boutonnières aux poignets, coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

