

А также вам необходимо: потайная молния, отделочная ткань (на воротник, манжеты, рюшу).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

Внимание! надписи на лекалах даны с лицевой стороны.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Рюша – 1 деталь

Описание работы:



1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Сложить верхний и нижний воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть на лицевую сторону. Наметить, заложить и скрепить складки на воротнике. Сложить воротник с лицевой стороной платья и втачать в горловину верхней центральной части полочки (до плечевого шва). Шов обметать. Уравнять и скрепить нижние срезы воротника и верхней центральной части полочки. Втачать воротник в горловину, вставляя между воротником и полочкой верхнюю центральную часть полочки. Шов обметать.
4. Сложить рюшу пополам лицевой стороной внутрь и обтачать закругленный срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Верхний уголок рюши находится у нижнего среза воротника. Уравнять срезы центральной части и рюши и скрепить их на 0.5 см от края.
5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Обметать левый боковой срез спинки и полочки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать боковой срез от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить. Стачать правый боковой срез, шов заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить к задней части. Стачать манжету в кольцо, складывая ее лицом внутрь. Сложить манжету пополам лицом наружу и приутюжить. Притачать к рукаву внешнюю манжету. Припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, подогнуть внутрь и подшить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

