

Robe - Patron de couture #5948

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet de la robe et marge de couture pour l'ourlet de la manche - 2.0 cm, marge de couture pour fente au dos - 2 cm, autres coutures - 1 cm;



Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central inférieur - 1 pièce
5. Devant supérieur - 2 pièces
6. Manche - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant: Parementure encolure dos et parementure encolure devant, marges de couture pour la fente au dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repasser les pinces vers le centre.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'au coin de la fente. , repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre une fermeture éclair.
4. Coudre les dos latéraux au dos central, surjeter la couture et repasser vers le haut.
5. Coudre les pinces sur les devants supérieurs. Repasser les pinces vers le centre. Coudre la couture centrale du devant supérieur jusqu'à la future couture entre le devant supérieur et le devant inférieur. Surjeter la couture et repasser vers la droite.
6. Coudre un point droit large sur le devant latéral et faire des fronces. Coudre le devant latéral au devant supérieur. Surjeter la couture et repasser vers le haut.
7. Coudre les devants latéraux au devant, placer les fronces au niveau de la taille. Surjeter la couture et repasser vers le haut.
8. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
9. Coudre les coutures des parementures. . Surjeter le bord extérieur des parementures. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit. Plier les parementures à l'extérieur à 5 mm de la fermeture éclair et les épingler sur le bord supérieur de la robe. Pliez les marges de couture de la fermeture éclair sur le côté droit de la robe et épinglez-les sur le bord supérieur de la robe au-dessus des parementures. Coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Tourner la parementure sur l'envers et redresser et repasser. Plier les surplus de couture le long de la fermeture sur l'envers et coudre à la main sur le ruban de la fermeture éclair.
10. Coudre la couture de la manche. Surjeter et repasser la couture. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser la couture.
11. Surjeter le surplus de couture du bord inférieur de la robe et des bords des manches, repasser sur l'envers et surpiquer ou faire l'ourlet comme désiré. Ourler les surplus de couture sur la fente à l'intérieur du vêtement.

DESSIN TECHNIQUE:

