

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, по горловине: спинки, кокетки и верхней части полочки – 1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Кокетка - 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Обметать срез горловины верхней части полочки. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
2. Обметать верхний прямой срез (участок шириной 2. 5 см) нижней части полочки и аналогичный

срез верхней части полочки (5 см). Отогнуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

3. Сложить криволинейные срезы левой верхней части полочки друг с другом лицом внутрь и стачать с аналогичным срезом нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить. В образовавшуюся петлю продеть правую деталь и стачать аналогичным образом.
4. Нижний срез верхней части полочки подогнуть по надсечке у бокового шва и скрепить верхнюю и нижнюю части полочки между собой вдоль бокового среза.
5. Притачать кокетки к верхней части полочки. Обратите внимание: длина швов разная, на кокетке еще не обработана горловина.
6. Стачать средний срез спинки. Шов приутюжить. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку. Обметать срез горловины спинки и кокетки. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать швы рукавов. Швы обметать и заутюжить.
9. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

