

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая нить, однотонная ткань-компаньон для отделки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Окантовка горловины – 2 детали со сгибом
4. Окантовка низа спинки – 1 деталь
5. Окантовка низа полочки – 1 деталь
6. Окантовка бока – 2 детали

### Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Стачать средние передние срезы окантовки горловины, припуски разутюжить. Сложить детали окантовки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внутреннему срезу. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.



- 
3. Притачать окантовку к горловине туники, рассекая в уголке и на сгибах. Припуски приутюжить и обметать.
  4. Стачать уголки окантовки бока, низа полочки и низа спинки. Уголки вывернуть и приутюжить. Сложить окантовку вдоль посередине и приутюжить. Притачать окантовку к тунике. Припуски обметать и заутюжить на тунику.
  5. Стачать боковые швы от линии притачивания окантовки низа до метки проймы, прокладывая строчку в шов притачивания окантовки.
  6. Проложить по разметке строчки резиновой нитью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

