

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Все надписи на лекалах нанесены с лицевой стороны.

Из основной ткани:

1. Боковая левая часть спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь
3. Боковая правая часть спинки - 1 деталь
4. Боковая левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 1 деталь
6. Боковая правая часть полочки - 1 деталь
7. Волан - 1 деталь

#### Описание работы:



1. Стачать нагрудные вытачки на боковых деталях полочки. Заутюжить глубины вверх.
  2. Заложить на волане складки, глубины направлены к середине детали, и закрепить на верхнем срезе. По верхнему срезу волана проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Нижний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
  3. Притачать боковую левую часть спинки к центральной части спинки, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Притачать волан к боковой левой части спинки, припуски заутюжить на волан и обметать.
  4. Притачать боковую левую часть полочки к центральной части полочки, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Притачать волан к боковой левой части полочки, припуски заутюжить на волан и обметать.
  5. Стачать плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  6. Притачать одним швом боковую правую часть спинки к центральной части спинки и волану, и боковую правую часть полочки к центральной части полочки и волану. Припуски заутюжить на центральные детали соответственно и на волан и обметать.
  7. Обметать левые боковые срезы спинки и полочки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать боковой срез от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
  8. Подкроить по косой из основной ткани полоску длиной равной длине верхнего среза и шириной 4 см. Заутюжить ее вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить с верхним срезом и притачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба.
  9. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- Совет: так же для обработки верхнего среза можно использовать готовую косую бейку.
10. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

