

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и сторонам разреза – 1.5 см, по нижнему и боковым срезам вставки – 1.5 см, по нижнему срезу рукава – 2 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах расположены на лицевой стороне деталей

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Вставка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Подкладка рукава – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.



Описание работы:

1. На вставке рассечь припуск около метки. Обметать, подогнуть и настроить участок среза от метки до низа, нижний срез и второй продольный срез вставки.
2. На полочке прорезать до конца припуск разреза и сделать разрез, шириной 3 см вдоль горизонтальной метки. По правой стороне разреза, от горизонтальной метки до надсечки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до 15 см. Сложить правую и левую стороны разреза лицом внутрь, вложить между ними деталь вставки и стачать на оверлоке от горизонтальной метки до надсечки. Шов заутюжить к левому боковому шву.
3. На лицевой стороне полочки вставку направить к правому боковому шву. По верхнему срезу вставки отступить 1.5 см от шва, перегнуть вставку, направив ее к левому боковому шву. Верхний срез вставки вложить между краями горизонтального разреза на полочке. Стачать горизонтальный разрез на оверлоке.
4. Сложить лицом внутрь участки разреза от шва втачивания вставки до линии низа и стачать прямой строчкой. Вставку при этом отогнуть наверх. Шов разутюжить, обметать и настроить вдоль шва, отступив от линии шва 0.7 см. Подкроить полоску трикотажа шириной 1 - 1.5 см для кулиски. Продеть кулиску сверху вниз и снова вверх, стянуть на желаемую длину. Концы кулиски закрепить, излишки обрезать.
5. По боковому срезу полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
6. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить.
7. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
8. Стачать шов рукава на деталях верха и подкладки рукава. Шов заутюжить. По низу верхнего рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Вложить в рукав подкладку рукава лицом к лицу и стачать детали по нижнему срезу. Шов заутюжить в сторону подкладки. Вдоль шва притачивания подкладки между метками проложить строчку резиновой нитью, располагая резинку с изнаночной стороны. Детали вывернуть, совместить по окату и скрепить строчкой. Далее рукав обрабатывать как однослойную деталь. Между надсечками (со стороны полочки – верхняя надсечка) проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Шов заутюжить в сторону спинки и полочки.
9. Стачать воротник в кольцо. Воротник вывернуть и приутюжить. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к горловине, совмещая надсечки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

